

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения
(клиентской части)
«Квалископ-Эксперт»

Москва

2023

1. Описание

Программное обеспечение (ПО) «Квалископ-Эксперт» (далее – программа) является сетевым и устанавливается на локальные рабочие места, связанные между собой локальной или глобальной сетью Интернет, и предназначено для использования на персональных компьютерах с архитектурой x86 64 (AMD64/Intel64/EM64T) 64 битной версии (расширение архитектуры x86), с предустановленной операционной системой Windows 7.

ПО «Квалископ-Эксперт» устанавливается на локальные рабочие места по ссылке с предварительно настроенными по умолчанию основными параметрами, определяющими процесс его функционирования.

2. Системные требования

2.1. Минимальные требования

Процессор: 1 ядра 1,6 ГГц

Оперативная память: 500 МБ

Хранилище: 300 МБ на жёстком диске

2.2. Рекомендуемые требования

Процессор: 8 ядра 3,4 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Хранилище: 4 ГБ на жёстком диске

Следует отметить, что требования к объёму хранилища могут увеличиться по мере роста количества хранимой в базе данных информации о ранее выполненных экспертных исследованиях.

3. Состав необходимых базовых пакетов ПО «Квалископ-Эксперт»

Состав необходимых базовых пакетов для функционирования серверной части ПО «Квалископ-Эксперт» представлен в таблице № 3.1.

Таблица № 3.1. Состав базовых пакетов комплекса ПО «Квалископ-Эксперт»

№ п/п	Наименование базового пакета	Примечание
1	ПО «Квалископ-Эксперт»	
2	СУБД PostgreSQL 9.5 и выше	

Для функционирования клиентской части ПО «Квалископ-Эксперт» установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

При установке клиентской части программы необходим веб-браузер (любой).

4. Установка программного обеспечения «Квалископ-Эксперт»

Для операции по установке клиентской части ПО «Квалископ-Эксперт» ОС Windows необходимо обладать привилегиями администратора. Настройка клиентской части ПО «Квалископ-Эксперт» не требуется.

Для некоторых операций по установке необходимо понимание процесса установки приложений в ОС Windows.

Приводимая ниже последовательность действий описывает процесс установки ПО «Квалископ-Эксперт» на ОС Windows 7, для других семейств дистрибутивов ОС Windows внешний вид интерфейсов может отличаться.

Последовательность действий.

- 4.1. В адресной строке веб-браузера (в данном случае Яндекс Браузер) необходимо ввести адрес <http://62.117.121.218:8090/> (рис. 1).




Рис. 1. Ввод адреса <http://62.117.121.218:8090/> в Яндекс Браузере

4.2. В окне веб-браузера появится ссылка на установку (рис. 2).




Рис. 2. Ссылка на установку ПО «Квалископ-Эксперт» в Яндекс Браузере

4.3. После нажатия на ссылку «Установка «Квалископ-Эксперт»» начнётся установка программы, которая закончится появлением ярлыка программы на рабочем столе пользователя.

По умолчанию программа будет установлена на диск С в папку Qualiscope-Expert.